


PARAMETROS GERAIS

Menu: Parametrização | Parâmetros Gerais | Aba: Geral



Parâmetros...

Empresa: 1001 FIS 4.0

01 Geral | Intercambio EDI | PED-CONS

Dias Operacional (soma no prazo entrega) | Tipo de Interface (Banco a Banco / Webservice)

Qtde Dias Operacional: 3 | Webservice (05)

Calculo da Tabela de Frete | Pasta Local para Download (X:):

Recalcular Tabela Origem: SIM (02) | Permite Troca Origem: SIM (02)

Tipo de Calculo: CNV - CALCULO NORMAL POR VALOR (03)

Interface Pre Calculo | Gerar Agenda (A partir de.): 5 (07)

Tipo Interface: Arquivo (04) | Inclui FISUID: SIM

Dados Alterações... Nome Funcionario: 2 | Dt Updrow: 20/03/2011 00:00:00

FUNCIONALIDADE

O cadastro de **Parâmetros Gerais na aba: Geral**, é necessário para utilização do sistema, pois nele se incluem as principais configurações referentes a empresa, a forma de cálculo e configurações de integração.

PESQUISAR

Ao acessar a tela na aba: Geral o sistema carrega automaticamente os dados cadastrados.

INSERIR


Inclua seleccione as opções conforme a necessidade, o ideal é que estas configurações sejam realizadas com apoio de um analista ou suporte da Sythex, visto que interferem em vários processos no sistema, segue a descrição dos campos:

- **Dias Operacional:** Soma a quantidade de dias ao prazo de entrega de cada cidade.
- **Calculo da Tabela de Frete**

- **Recalcular Tabela Origem:** Permite que o sistema substitua a tabela origem definida para a transportadora no pedido antes da integração, para possibilitar o cálculo do frete, quando a tabela pré-definida não possui as configurações para calcular o frete do pedido.
- **Permite Troca Origem:** Permite que o sistema substitua a transportadora origem, definida antes da integração do pedido, para possibilitar o cálculo do frete, quando a transportadora pré-definida não atende as configurações para calcular o frete do pedido.
- **Tipo de Calculo**
 - **CNV – CALCULO NORMAL POR VALOR:** O ranking de transportadoras do leilão de fretes, irá selecionar primeiro a transportadora que atenda o frete com menor valor.
 - **CNP – CALCULO NORMAL POR PRAZO:** O ranking de transportadoras do leilão de fretes, irá selecionar primeiro a transportadora que atenda o frete em menor prazo.
 - **GTV – GRUPO TRANSPORTADORA VALOR:** O ranking de transportadoras do leilão de fretes, irá selecionar primeiro a transportadora que atenda o frete com menor valor, mas somente pesquisa transportadoras que estejam atreladas a um grupo de transportadoras.
 - **GTP – GRUPO TRANSPORTADORA PRAZO:** O ranking de transportadoras do leilão de fretes, irá selecionar primeiro a transportadora que atenda o frete em menor prazo, mas somente pesquisa transportadoras que estejam atreladas a um grupo de transportadoras.
- **Interface Pré Calculo**
 - **Tipo Interface**
 - Arquivo:
 - Tabela Automático:
 - Tabela Manual:
 - **Inclui FISUID**
 - Sim:
 - Não:
- **Tipo de Interface**
 - **Webservices:** Define que as integrações serão realizadas por Webservice.
 - **Banco a Banco:** Define que as integrações serão realizadas por troca de informações de um banco de dados para o outro, diretamente.
- Pasta Local Para Download (X:\):
- **Gerar Agenda:** Aplica a quantidade de dias à frente da data atual que será gerado a agenda.

9.2 FISCD007 – PARAMETROS GERAIS

Menu: Parametrização | Parâmetros Gerais | Aba: Intercambio EDI



FUNCIONALIDADE

O cadastro de **Parâmetros Gerais** na aba: **Intercambio EDI**, é necessária para configurar os diretórios de integração de EDI.

PESQUISAR

Ao acessar a tela na aba: Geral o sistema carrega automaticamente os dados cadastrados.

INSERIR


Clique na linha da transportadora (01), depois insira os diretórios (02), onde será permitido o acesso das transportadoras para inserir e buscar os arquivos de EDI, além dos diretórios onde o sistema irá buscar estes arquivos, deve ser incluído também os diretórios onde o sistema irá buscar os arquivos das transportadoras, e os diretórios que serão utilizados para separar os arquivos importados com sucesso (diretório OK), dos que tiveram erros de formato (diretório BAD).

OBS

Os caminhos dos diretórios têm que terminar em barra "\", para que seja possível ao sistema acessar a pasta, se a barra não for incluída no final de cada diretório a importação e geração automática de arquivos não irá funcionar.

9.3 FISCD007 – PARAMETROS GERAIS

Menu: Parametrização | Parâmetros Gerais | Aba: PED-CONS



FUNCIONALIDADE

O cadastro de **Parâmetros Gerais na aba: PED-CONS**, é necessária para configurar os diretórios de integração do arquivo de validação da chave de acesso do CTE.

PESQUISAR E INSERIR

Na tela de Parâmetros Gerais, clique na aba: Intercambio de EDI, verifique na lista de transportadoras, se a transportadora a ser configurada está na lista, estando clique na linha da mesma, não estando, de um F6 para incluir e digite o código da transportadora para carregar, após inserir ou selecionar a transportadora, clique na aba: PED-CONS, e digite os diretórios de entrada e saída do arquivo e de F10 para gravar.

OBSERVAÇÃO


O processo é constituído pela exportação do arquivo para validação, gerado pelo FIS automaticamente após o fechamento do Romaneio, e importação, também automática quando o arquivo é colocado no diretório.

OBS

Os caminhos dos diretórios têm que terminar em barra "\", para que seja possível ao sistema acessar a pasta, se a barra não for inclusa no final de cada diretório a importação e geração automática de arquivos não irá funcionar.

9.4 FISCD007 – PARAMETROS GERAIS

Menu: Parametrização | Parâmetros Gerais | Aba: MIDIA



FUNCIONALIDADE

O cadastro de **Parâmetros Gerais na aba: MIDIA**, é necessária para configurar os diretórios de integração do arquivo de integração de Mídia dos Correios.

PESQUISA E INSERÇÃO

Na aba: Intercambio EDI, selecione a transportadora que será configurada, clicando na linha da mesma, clique na aba: **Mídia**, e insira os diretórios onde a mídia será gerada.

OBS

Os caminhos dos diretórios têm que terminar em barra "\", para que seja possível ao sistema acessar a pasta, se a barra não for inclusa no final de cada diretório a importação e geração automática de arquivos não irá funcionar.